

AutoCAD 2022 - Windows

Dokumentation zur Installation von AutoCAD 2022 unter Windows.

Zielgruppe der Studierende, Mitarbeiter*innen, EDV-Verantwortliche

Dokumentation:

Anfragen bitte an: BOKU-IT Hotline boku-it@boku.ac.at

Inhaltsverzeichnis

1	Download Installationsmedium – Installation starten	. 2
2	Installationsvorgang	4

1 Download Installationsmedium – Installation starten

Der Download von Installationsmedien ist nur für EDV-Verantwortliche möglich, siehe auch: https://short.boku.ac.at/it-edvv

Als EDV-Verantwortliche/r öffnen Sie Ihren Browser und laden bei:

https://software.boku.ac.at > Windows > Autodesk - AutoCAD >
AutoCAD_2022_German_Win_64bit.zip

das Produkt AutoCAD 2022 herunter und entpacken dieses anschließend auf Ihrem lokalen PC.

Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf die Datei "Setup.exe".



Abbildung 1

Falls Sie eine Warnmeldung von Windows Defender erhalten – klicken Sie bitte auf "weitere Informationen" und anschießend auf "Trotzdem ausführen".

AutoCAD 2022 - Windows 2 (11)



Abbildung 2

AutoCAD 2022 - Windows 3 (11)



2 Installationsvorgang

Nach dem Start der Installation werden Sie aufgefordert den Softwarelizenzvertrag der Firma AutoDesk zu akzeptieren. Bitte lesen Sie diesen genau durch und bestätigen Sie ihn anschließend durch einen Klick auf "Weiter".




Abbildung 3

Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, den Speicherort Ihrer AutoCAD 2022 Installation auf Ihrem Computer zu wählen – bitte geben Sie hier den gewünschten Installationspfad an und überprüfen Sie ob an dieser Stelle genügend Speicherplatz für die Installation vorhanden ist.

AutoCAD 2022 - Windows 4 (11)






Abbildung 4

Im nachfolgenden Fenster können Sie die gewünschten Softwarekomponenten, welche auf Ihrem System installiert werden sollen, auswählen.

AutoCAD 2022 - Windows 5 (11)





Abbildung 5

AutoCAD 2022 - Windows 6 (11)





Abbildung 6

Nach der erfolgreichen Installation muss beim ersten Start des Programmes AutoCAD 2022 die gültige Lizenz der BOKU eingetragen werden. Bitte wählen Sie hier den Punkt "**Netzwerklizenz verwenden**".

AutoCAD 2022 - Windows 7 (11)






Abbildung 7

Wählen Sie im nachfolgenden Fenster bei Lizenzservermodell "Einzelner Lizenzserver" aus, tragen Sie den Namen des Lizenzservers "**acadlic.boku.ac.at**" ein und bestätigen Sie anschließend die Eingabe indem Sie auf "Fertig" klicken:

AutoCAD 2022 - Windows 8 (11)






Abbildung 8

AutoCAD 2022 kann **ausschließlich** im BOKU Netzwerk verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass die WLAN Netzwerke nicht als "BOKU Netzwerk" gelten. Hier, sowie von allen anderen Fremdnetzen aus, muss eine VPN Verbindung an die BOKU hergestellt werden.

Informationen zum Thema VPN finden Sie unter:

https://short.boku.ac.at/it-vpn

Sollte der Bedarf bestehen, kann der Lizenztyp verändert werden – klicken Sie hierzu in der rechten, oberen Ecke auf den kleinen Pfeil neben dem Wort "Anmelden" und wählen Sie "**Lizenz verwalten**".

AutoCAD 2022 - Windows 9 (11)





Abbildung 9

AutoCAD 2022 - Windows 10 (11)



Historie

Letzte Änderung: 13. September 2021

Die aktuelle Version dieser Dokumentation finden Sie auf den

Serviceseiten der BOKU-IT unter: http://short.boku.ac.at/it-software-ma

Dokument		AutoCAD 2022 - Windows	AutoCad2022WinInstallationsanleitung_DE_V.1.0.0_2021-09-13.docx
Quelldokument		BOKU	
Aktualisierungsdatum / Version		Änderungen	
2021-09-13 (UP/BOKU-IT) 1.0.0		Dokumentation erstellt	

AutoCAD 2022 - Windows 11 (11)